TC_DATOVA_VETA
TC_UZIVATEL
TC_HLASKA
TC_STAV_UD
TC_HZS_TYP_UD
TC_ZZS_TYP_UD
TC_NEODKLADNOST_UD
TC_PCR_TYP_UD
TC_TYP_UD
TC_STUPEN_POPLACHU_UD
TD_UDALOST
TC_STAV_SLOZKY
TD_RANENY
TC_STAV_UCASTI
TC_TYP_LINIE
TD_LINIE_UD
TD_ADRESA_UD
TD_MISTO_UD
TC_STAT
TC_KRAJ
TC_OPERACNI_RIZ
TC_SLOZKA_IZS
TC_OPERATOR
TD_ZNALOST_OPER
TC_ZNALOST
TD_STAV_OPER
TD_PREDSTAVENI_OPER
TC_STAV_OPER
TD_HOVOR_UDALOSTI
TD_POZNAMKA_UDALOST
TD_ZLOMYSL_HOVOR
TC_TYP_HOVORU
TD_TYP_HOVORU
TD_HOVOR_OPERATOR
TD_VYZADANE_ZNALOSTI
TD_POZNAMKA_HOVOR_OBCAN
TC_UKONCENI_HOVORU
TD_HOVOR_OBCAN
TC_VOLANE_CISL
TC_SIT_VOLAJICIHO
(id_typ_udr=id_typ_ud)
(id_neodkladnost = id_neodkladnost)
(id_ZZS_typ = id_ZZS_typ)
(id_HZS_typ = id_HZS_typ)
(id_stav = id_stav)
(id_PCR_typ = id_PCR_typ)
(id_typ = id_typ_udr)
(id_zavaznost = id_stupen_poplachu)
(id_HZS_stav = id_stav_slozky)
(id_ZZS_stav = id_stav_slozky)
(id_PCR_stav = id_stav_slozky)
+FK_TD_UDALOST_TO_RANENY
(id_stav_ucasti = id_stav_ucasti)
(id_ucast_slozek = id_ucast_slozek)
(in_kraj_kod = in_kraj_kod)
(id_operacni_riz = id_operacni_riz)
(id_slozka = id_slozka)
(id_typ_linie = id_typ_linie)
(id_adresa = id_adresa)
(id_stat = id_stat)
(id_operator = id_operator)
(id_znalost = id_znalost)
(id_operator = id_operator)
(id_stav = id_stav)
(gestaci_oper = id_operator)
(id_udalost = id_udalost)
(id_hovor_obcan = id_hovor_obcan)
(id_typ_hovoru = id_typ_hovoru)
(id_vyzadane_znalost = id_vyzadane_znalost)
(id_volane_cisl = id_volane_cisl)
(id_sit_volajicih = id_sit_volajicih)
P000 - Pravidlo historizace:
0.
Změní-li se jakýkoliv atribut Události, pak se záznam z TD_UDALOST nagrove přesune do TDH_UDALOST, a teprve se do TD_UDALOST dají te nová aktuální verze dat/záznamu.
0.
Ukončí-li systém informací-cases řeni Události, pak se nezrove prodeleto dogrouvá platný záznam Události z TD_UDALOST do TDH_UDALOST a TD_UDALOST tak jíž o této Události nebude existovat žádný zjmenný záznam. A ve do TDH_UDALOST zají ta době se stavem Události "uzav ření".
P011 - Pravidlo historizace:
Navázáno na P006/2 - po uzavření Události, k níž je záznam vazben, se záznam přesune z TD_LINIE_UD do TDH_LINIE_UD.
P010 - Pravidlo historizace:
Navázáno na P006/2 - po uzavření Události, k níž je záznam vazben, se záznam přesune z TD_ADRESA_UD do TDH_ADRESA_UD.
P009 - Pravidlo historizace:
Navázáno na P006/2 - po uzavření Události, k níž je záznam vazben, se záznam přesune z TD_MISTO_UD do TDH_MISTO_UD.
P014 - Pravidlo historizace:
Pokud je pro Událost Udalost_jíž definována změna účastí stazek IZS, změníme kaj jakékoliv složky IZS, nebo změníme jakoukoliv vlastnost Složky IZS (nazev,kraj,operacni_ric,poi je ktoc ...) pak přidáme nové id_ucast_slozek a provedeme záznam se přesune do TDH_UCAST_SLOZEK.
P027 - Pravidlo historizace:
Navázáno na P006/2 - po uzavření Události, k níž je záznam vazben, se záznam přesune z TD_HOVOR_UDALOSTI do TDH_HOVOR_UDALOSTI.
P006 - Pravidlo historizace:
Navázáno na P006/2 - po uzavření Události, k níž je záznam vazben, se záznam přesune z TD_POZNAMKA_UDALOST do TDH_POZNAMKA_UDALOST.
P015 - Pravidlo historizace:
Přesun z TD_VYZADANE_ZNALOSTI do TDH_VYZADANE_ZNALOSTI se provádí v pravidelných cyklech, kdy jsou vždy přesunuty pouze záznamy, které splňují časovou podmínku.
Návrh časové podmínky záznamy dep 1.
P002 - Pravidlo historizace:
Navázáno na pravidlo P001, tj. při přesunu záznamu hovoru z TD_HOVOR_OBCAN do TDH_HOVOR_OBCAN jsou přesunuty všechny záznamy tohoto hovoru (id_hovor_obcan) z TD_TYP_HOVORU do TDH_TYP_HOVORU.
P003 - Pravidlo historizace:
Záznam oznámení hovoru za zlomyslný se v TD_ZLOMYSL_HOVOR uchovává po dobu maximální administrativky nastavitelné doby sledování agregovaného počtu zlomyslného volání, po tě se přesouvá do TDH_ZLOMYSL_HOVOR.
Např. Umožňuje-li systém nastavit maximální hodnotu sledování, kolikrát daný volající zlomyslné volá za předchozích 30ti dní provádíme pro přesun záznamu do TDH_ZLOMYSL_HOVOR je "přesun všechny záznamy z TD_ZLOMYSL_HOVOR do TDH_ZLOMYSL_HOVOR, jen ktere platí, že datno + (podstav - 30)".
Návrh pravidelného cyklu 1x24h 03:00hod
P001 - Pravidlo historizace:
Záznam hovoru Událost zálohu v TD_HOVOR_OBCAN. V pravidelných cyklech je tabulka TD_HOVOR_OBCAN kontrolována a všechny záznamy hovorů, které nejsou navázány na probíhající Událost (id_udalost), jsou přesouvány do tabulky TDH_HOVOR_OBCAN.
Záznam hovoru, který je při pravidelném cyklu navázán na ještě probíhající Událost, bude přesunut do TDH_HOVOR_OBCAN až v některém z příštích cyklů (až tehdy kdy bude ptatá. Je není navázán na probíhající Událost).
Návrh pravidelného cyklu 1x24h 03:00hod
P004 - Pravidlo historizace:
Navázáno na pravidlo P001, tj. při přesunu záznamu hovoru z TD_HOVOR_OBCAN do TDH_HOVOR_OBCAN jsou přesunuty všechny záznamy tohoto hovoru (id_hovor_obcan) z TD_HOVOR_OPERATOR do TDH_HOVOR_OPERATOR.
Odchozí hovory operátorů (volané_číslo is not null) je přesouvají v pravidelných cyklech bez navázání na probíhající Událost.
Návrh pravidelného cyklu pro přesun odchozích hovorů: 1x24h 03:00hod
P005 - Pravidlo historizace:
Navázáno na pravidlo P001, tj. při přesunu záznamu hovoru z TD_HOVOR_OBCAN do TDH_HOVOR_OBCAN jsou přesunuty všechny záznamy tohoto hovoru (id_hovor_obcan) z TD_POZNAMKA_HOVOR_OBCAN do TDH_POZNAMKA_HOVOR_OBCAN.
P016 - Pravidlo historizace:
Záznam z TD_PREDSTAVENI_OPER se do TDH_PREDSTAVENI_OPER přesune při změně nastavení přednastavení operátora (automatická přednastavení/zrušení/ se ukončí/ ...).
Ve vyjímečném záznamu do tabulky TDH_PREDSTAVENI_OPER se doplní datetime "plane_do".
P008 - Pravidlo historizace:
Záznam z TD_STAV_OPER se do TDH_STAV_OPER přesune při změně stavu operátora.
Ve vyjímečném záznamu do tabulky TDH_STAV_OPER se doplní datetime "plane_do".